

Státní hrad ŠVIHOV

Jedním z nejčastějších námětů objevujících se ve vašich žádostech o nové vystřihovánky, jsou modely hradů. Věříme, že vás na nějakou dobu, když už ne uspokojíme, tedy alespoň za městnáme několikadílnou vystřihovánkou hradu Švihov připomínajici svým rozsahem a návaznosti jednotlivých částí dnes už pověstnou Městskou památkovou rezervaci.

Vodní hrad Švihov je jednou z nejzajímavějších pevnostních staveb na našem území, a to nejen po stránce technické, ale i historické.

I když je v okoli dostatek kopců, vyrostlo ve středověku v rovině řeky Úhlavy, severně od Klatov, městečko chráněné nevelkou vodní tvrzí. Nad Švihovem se tyčí vrch zvaný Tuhosť, považovaný také za pověstný Vogastisburk, pod nímž druhdy Sámo slavně zvítězil nad franckým králem Dagobertem.

Na přelomu 13. a 14. století přešlo panství do držení rodu Rýzemberků (zpráva z roku 1194 uvádí ještě jako majitele zemanšký rod Držkrajů). Za husitských válek patřili Rýzemberkové (vlastníci několika dalších pevných hradů, např. Rýzemberku, Skály a Rabí) k vůdcům katolické strany a Švihov v té době značně utrpěl při trojím dobytí husity (1420, 1421 a 1424). Nejznámějším držitelem Švihova byl pan Jan Půta Švihovský z Rýzemburka, narozený r. 1460. Po zkušenostech s husity, jímž původní opevnění neodolalo, nechal pan Půta v letech 1480–89 postavit na umělém ostrově nový, silně opevněný hrad považovaný za nedobytný.

Tento pan Půta patřil k nejmočnějším českým pánum, ale netěšil se příliš dobré pověsti. Byl velice zcestovávý, což mu již v mladém věku vyneslo úřad nejvyššího soudce Království českého. V tomto úřadu prosadil, že se zápis do Zemských desek prováděly česky, namísto dosud obvyklé latiny. Patřil však také k původcům dekretu o nevolnictví, vydaného roku 1487. Podle tohoto zákonného opatření nikdo z poddaných nesměl bez svolení vrchnosti prodat svůj majetek, poslat syna do škol, stěhovat se, vdávat ani ženit. Neblahý osud Dalibora z Kozojed připadá rovněž na vrub tohoto dekretu stanovujícího trest smrti každému, kdo by přechovával uprchlé poddané.

Není divu, že když za zvláštních okolností, a celkem mladý,

pan Půta roku 1504 zemřel (pochován je v horažďovickém klášteře), objevilo se o jeho smrti i posmrtném osudu několik pověstí. Protože se pan Půta v posledních letech svého života obával božího hněvu, ukryval se při za bouře do sklepa (kde ovšem bylo uloženo též víno). Jednou po takovém božím dopuštění pan dluho nevycházel. Sloužili muсли dubové dvere násilím vylomit, a našli za nimi svého pána zálitého krví a podivně znečištěného. Proto ho uložili hned do rakve, aby nikdo mirtvolu nepřespatil. Po kraji se brzy rozeslo, že pana Půtu vzal čert do pekla, a že jeho rakva byla při pohřbu prázdná. Když s ním čert letěl ze zámku, vyrazil ve střese diru. Tu nedokázal žádný remeslník vypravit, zato tudy nikdy na půdu nepršelo, ani sníh nepadal.

Později se jednou v noci pan Půta zjevil své manželce, celý ohnivý a se stopami pekelných trápení na těle. Ptala se ho, zda je možné, aby byl z muk vysvobozen, že se všechno pohodl i majetku ráda vzdá, jen když mu pomůže. Odpověděl: „Tak jako nemůžeš rukama rozebrat tento švihovský hrad a uložit každý kámen a dřevo odkud byly vzaty, tak ani mně není možno odčinit všechny mé hřichy, abych byl spasen!“

Zakletý pan Půta se právě často ukazoval i svým poddaným, ale tvářil se stejně neviditelně, jako když byl živ. Někdy ho doprovázely tři služebnice, které nechal kdysi na hradě zazdit, a ty se chystaly zabránit každému pokusu o vysvobození pana Půty. Ledaže by je někdo oslovil jménem a pozadal je zdvořile, aby odešly. Což o to, zájemci o takový pokus bylo i dnes habaděj — někdejší švihovský pán totiž za své vysvobození slibuje velký poklad — potíž je v tom, že nejsou známa jména těch tří zazděných a duch už se také dluho neukázal. Dost možná, že už se někomu podařilo pana Půtu trápení zbavit — těch, co rychle zbohatli, je v kraji dost. Kdybyste však přece jen měli to štěsti a pana Půtu potkali, a chteli se odvážit jeho vysvobození, tak vám můžu prozradit, co kromě mě snad už nikdo neví: Ty tři někdejší chůvy, zazděné za to, že špatně hildaly, se jmenují Katuše, Maruše a Babuše!

Rudolf Baudis

NÁVOD NA SESTAVENÍ VYSTŘIHOVÁNKY:

Dnes začínáme s novou rozsáhlou vystřihovánkou. V úvodu uvedeme několik údajů platných pro celou stavbu modelu. Rozsah hradu je patrný z kreseb rekonstruované podoby, kterou jsme převzali z vyhodnoceného průzkumu, prováděného dr. Dobroslavou Menclovou. Rozhodli jsme se naší vystřihovánkou vrátit dnešnímu hradu, ochuzenému o většinu opevnovacích objektů i nástaveb nejvyšších patr, původní podobu. Až někdy hrad navštívíte, budete moci porovnat to, co nám zůstalo zachováno, s tím, jak kdysi vypadal, a byl jednou z největších pevností na území českého království. Z již zmíněné kresby připravujeme jako vystřihovánku zatím pouze vnitřní hrad — pokud budete chtít, jsme připraveni v budoucnosti pokračovat i s vnějším opevněním.

Vnitřní hrad jsme rozdělili na dvě etapy, z nichž každá má tři části. Jádro hradu tvoří části a 1 (severní a západní křídlo), a 2 (jižní křídlo), a 3 (kaple a spojovací zed'). Opevnění vnitřního hradu tvoří části b 1 (vstupní věž, hradební věž a červená bašta), b 2 (hradební zed' a zlatá bašta), b 3 (bila bašta, hradební zdi a zelená bašta). Tyto jednotlivé části jsou zachyceny v do provodné půdorysné kresbě.

Při stavbě modelu dodržujte pracovní postup našeho návodu a orientujte se podle návodních kreseb. Při práci se snažte o co největší přesnost — i malá chyba se může při tak rozsáhlé vystřihovánce projevit jako neprekonatelná překážka pro úspěšné dokončení. Nesnažte se proto stavbu provést za jeden, dva dny — není

možné a jediným zaručeným výsledkem by bylo nedokončení hradu. Jako vždy začnete připravnými pracemi, které mají pro všechny části stejně symboly a označení. Uvedeme je proto jen v této úvodní části. Hrany, které budete nařezávat z lice vystřihovánky, jsou kresleny plnou čarou opatřenou (většinou) mimo kresbu dílu černou šípkou (nebo pološípkou), jejíž špička směruje na lom. Hrany, které budete nařezávat z rubu vystřihovánky, jsou kresleny čerchovanou (—.—.—.) čarou. Výrezy ploch z dílu jsou značeny červenou úhlopříčkou, prostríhy červenou čarou, prořezy červenou čarou v černém rámečku (v místech, kde do prořezu nasunete další díl a přilepíte jej z rubové strany) a konečně prořezy menších oken, které jsou značeny černou úhlopříčkou. Tyto úpravy mají hlavní význam pro vytvoření otvorů (oken i dveří). Tam, kde je nakreslena červená úhlopříčka, výříznete plochu otvoru a z druhé strany budete osazovat plastické prvky. U oken a dveří, kde je nakreslena kombinace červené úhlopříčky a prostríhu, výříznete nejprve plochu označenou úhlopříčkou, naříznete z lice vystřihovánky, obvod otvoru prostríhněte červené čáry, vzniklé chlopné vyhněte dovnitř a přilepite z rubu. U oken a dveří s označením černé úhlopříčky naříznete obvod otvoru z lice tisku, proříznete úhlopříčku a vzniklé chlopné vyhněte dovnitř a přilepite z rubu.

Jak jste si jistě všimli, vnitřní hrad byl obkroužen vodním příkopem, přes který vedl zděný můstek s padacím mostem.

Připravíme pro vás úpravu terénu kolem vnitřního hradu ve dvou alternativách: pro zkušené s vodním příkopem a pro méně zkušené bez vodního příkopu. Pro vás to prozatím znamená, že nemusíte uvažovat o desce, na kterou byste hotový vnitřní hrad osadili, po dokončení jeho stavby vám další úpravy navrhнемe.

Část a 1 — severní a západní křídlo:

Ještě před připravnými pracemi si přenesete na rubovou stranu některých dílů rysky, na které budete později lepit další díly. Na dílu 3 přenesete na rubovou stranu rysky A, B, C, D, E. Na dílu 13 rysky A, B, D, E, na dílu 34 rysky D, na dílu 25 rysky F, G.

Úvodní prací je kompletace otvorů a následné přilepení oken podle přehledu, ve kterém jsou uvedeny: díl, do kterého budou okna lepena, označení druhu okna a počet kusů: díl 3 (okno D, kusů 2), (okno F, kusů 5), (okno G, kusů 2), (okno H, kusů 3), (okno 89, kusů 1), díl 1 (okno E, 15 kusů), díl 25 (okno E, kusů 2), díl 2 (okno F, kusů 2), (okno H, kusů 3), díl 94 (okno F, kusů 2), (okno G, kusů 1), (okno H, kusů 2), díl 13 (okno G, kusů 4), (okno 89, kusů 1), díl 34 (okno G, kusů 3), (okno 89, kusů 1, pruh otvorů 22). Spojíte díl 3 s dílem 94 a na rysku B na dílu 3 přilepíte díl 34. Na díl 4 přilepíte díl 7, doplněte dílem 5 a celék osadíte na díl 3. Zkompletujete tři díly 33 a zlepíte díl 14 a do prořezu v dílu 13 přilepíte zkompletovaný díl 19. Spojené díly 13, 14, 19 připojíte k celku, tj. lepte postupně nejdříve díl 13 do prořezů k dílu

Dokončení na str. d14

Dokončení ze str. d6

34, dil 14 k dilům 34 a 3, ale zatím neuzařete střední část dilu 13 (tj. nepřilepíte ji k dilu 3). Zpracujete „silu zdi“ vstupní bránu 16 a přilepíte ji z rubu na dil 3.

Zkompletujete díly 18, 20, 21 (2×) a přilepíte je (dil 18) na dil 34 a zalepite je (dil 20 a dva díly 21) do prořezu v dilu 34. Zpracujete konstrukční dil 17 a připojíte jej postupně k celku: nejdříve na štit dilu 34, pak k dilům 13 a 3. A teď můžete uzařít střední část dilu 13, kterou přilepíte k dolní chlopni dilu 17 a k dilu 3.

Dil 2 lepíte k dilu 3 (lepite na rysku C), pak k dilu 2 připojíte dil 34, ale neuzařete půdorys severního křídla, tj. nespojíte dil 2 s dílem 94. Celek zatím odložíte, lehce zatížíte a necháte proschnout.

Zkompletujete nejvyšší patro, tj. dil 1, a pak je postupně osadíte na celek: nejdříve na severní stěnu, tj. dil 3, pak uzařete půdorys, tj. spojíte dil 2 a dil 94, a dokončíte osazení patra na stěny. Nejdříve na dil 94 a nakonec i na dil 2.

Samostatně zpracujete dva arkýře: zkompletujete dil 9, zalepite do něj dil 10 a hotový arkýř vlepíte do prořezu v dilu 3. Zkompletujete dil 11, zalepite do něj dil 12 a druhý hotový arkýř vlepíte do prořezu v dilu 94.

Další práci bude sestavení střech a jejich osazení na stavbu. Spojíte dva díly 30 a k nim připojíte díly 31 a 32. Hotovou střechu osadíte postupně na celek — přitom budete dbát na přesné nasazení na chlopni stěn, tj. na díly 2 a 1. Začnete střechou, dílem 32, který připojíte na dil 1, a současně dil 30 osadíte na chlopni dilu

2. Pokračujete střechou 31, pak dlouhou vnější stranou střechy 30 a druhou dlouhou dvorní stranou střechy 30 — vše osazujete na chlopni dilu 1.

K celku ještě připojíte střechu 35 opět postupně: začnete lepit na střechu 30 (v části, kde navazuje na dil 32) a lepite jen do hřebene, pak střechu 35 přilepíte na štit dilu 34 (opět jen do hřebene), pokračujete na chlopni dilu 4, pak druhou polovinu střechy 35 přilepíte na střechu 30, na zbylou část štitu 34 a na okapovou chlopnu dilu 34. K celku připojíte nádvori 24 — lepite na terénní chlopni dilů 13, 34 a 2 — které zafixuje správný tvar spojení západního a severního křídla. Pak vše zatížíte a necháte dokonale proschnout.

Samostatně zpracujete doplňky. Začnete dvorní přístavbou: k dilu 25 připojíte dil 26 a na rysky F a G osadíte vnitřní část 29. Vytvářejete dil 28, přilepíte z rubové strany na dil 25 a celek uzaříte štitem 15. Poslední prací na přístavbě je osazení střechy 27 na díly 15, 25 a 26. Hotovou přístavbu osadíte na nádvori 24 a přilepíte k celku, tj. k dilu 2.

Zkompletujete schody 23 a připojíte k západnímu křídlu, tj. k dilu 13 a na nádvori 24.

Zdlouhavou prací je zhotovení konzol A (29×) a B (2×), které osadíte na přecházející části nejvyššího patra, tj. dil 1, a jejich svíslé části ke stěnám, tj. k dilům 3, 94, 2, (kde je zakápnete lepidlem).



Samostatně vyrobíte věžičky na střechu. Zkompletujete díly 53 (4×), 52 (4×), 51 (2×), 54 a 84. Čtyři díly 53 přilepíte na

čtyři díly 52 a hotové stříšky osadíte na těla věžiček: dvě na díly 51, jednu na dil 54 a jednu na dil 84. Hotové věžičky osadíte na střechu severního křídla — přitom se budete orientovat podle návodních kreseb. Na jednotlivých dílech střechy nejsou vyznačena místa pro osazení věžiček, jakákoli nepřesnost při lepení střech by se pak projevila i při osazování věžiček. Určující pro osazení (mimo návodné kresby) je vzdálenost 7 mm od okraje okapu nároží — kde bude osazena hrana věžiček 51 (2×), 84, a 6 mm od okapu střechy 32 u věžičky 54.

A to je prozatím vše — první část jádra vnitřního hradu máte hotovou. Věříme, že jste s výsledkem své práce spokojeni a že se spolu s námi těšíte na opětovné setkání u stavby hradu Švihova.

„Modně úspěchu při práci a na shledanou i u jiných vystřihovánek se těší

Anna a Richard Vyškovských



Státní hrad ŠVIHOV část "a 2"

Dnes budete pokračovat ve stavbě hradu jeho druhou částí, a tou je jižní křídlo. Všeobecné údaje o značkách, způsobu lepení atd. jsme uvedli u první části, a proto se můžeme rovnou věnovat vlastní práci.

Na rubovou stranu dílů 37, 38 a 39 přilepte po úpravě otvorů okna a dveře podle následujícího přehledu: díl 37 (okno E — 13 kusů, okno F — 1 kus, okno G — 4 kusy, okno J — 2 kusy, okno K — 5 kusů, okno 40 — 1 kus, dveře 41 — 1 kus). Díl 39 (okno G — 4 kusy, okno J — 7 kusů, okno F — 2 kusy). Zkompletujete díl 18 a přilepte na díl 38. Ze dvou dílů 37 zhotovíte nejvyšší patro jižního křídla. Díl 38 spojíte s dílem 39 v místech a chlopňích označených hvězdíčkou, ale zatím ještě neuvařete půdorys a postupně budete osazovat díl 37 na dlouhou stranu dílu 38, jeho krátkou stranu, na dlouhou stranu dílu 39, pak půdorys uzavřete a osadíte díl 37 na krátkou stranu dílu 39. Celek zatižíte a necháte proschnout.

Zkompletujete díl 46, zalepite do něj díl 47 a hotový arkýr vlepíte do prolezů v dílu 39. Zkompletujete stříšku 45 a osadíte ji na díl 38. Samostatně zpracujete

střechu. Nejprve spojíte dva díly 48, pak k nim připojíte díl 49 a 50. Hotovou střechu osadíte na jižní křídlo, a to opět postupně: nejprve na dlouhou stranu dílu 3, pak na druhou dlouhou stranu a nakonec na obě krátké strany. Pozor, abyste neprohodili dlouhé strany — orientujte se podle návodné kresby! Po proschnutí můžete jižní křídlo připojit k již hotové prvé části hradu. Budete lepit na díly 3, 13, 4, 17, 14, 23 a nádvoří 24. Nejdříve namažte lepidlem všechny zmíněné styčné plochy západního křídla a terenní chlopeň dlouhé strany dílu 38. Pak přilepíte terenní chlopňi dílu 38 jižní křídlo k nádvoří 24 — přitom dbejte na absolutní přesnost. Pak už jen přitisknete jižní křídlo k západnímu — opět budete dbát na přesnost „dosednutí“ — a podržíte ve správném osazení dokud spoje „nezavadnou“. Pak ověříte dokonalost nasazení, odstraníte případné drobné nedostatky, dotlačíte nebo přidržíte dlouhou pinzetou, a poté zalejete spáry spojení lepidlem — nejprve zvenku, pak i v nádvoří.

Po částečném proschnutí (až už lepidlo, kterým jste zalili spáry nebude sté-

kat) celek zatižíte a necháte dokonale proschnout v celku (zatižíte obě křídla) tak, aby si stavba „sedla“.

Mezitím zpracujete doplňky: spojíte dolní část pavláčky 42 s horní 43, na dolní část přilepíte čtyři zkompletované podpěry 44 a hotovou pavlač osadíte na vyznačené místo na dílu 38.

Zpracujete arkýř 6 a osadíte jej do kouta, kde se stýká západní křídlo s jižním, tj. na díly 3 a 38. Zpracujete střešní věžičky: zkompletujete čtyři díly 52 a čtyři díly 53, které spojíte. Pak je osadíte na zpracovaná těla věžiček 90 (2×), 91 a 95. Hotové věžičky osadíte na střechu podle návodních kreseb, přičemž hrana těla věžičky bude umístěna na nárožích střechy, 7 mm od rohu okapu. Zpracujete tři podpěry B a dvacet sedm podpěr A — všechny osadíte na vyznačená místa na díle 37.

A to byla poslední práce na druhé části jádra vnitřního hradu. I tentokrát věříme, že jste úspěšně dostavěli jižní křídlo a že se spolu s námi těšíte na třetí část.

Na shledanou u dalších vystřihovánek se těší a hodně úspěchů přeji


Anna a Richard Vyškovských

Dnes uzavřeme stavbu jádra vnitřního hradu. Do přípravných prací zahrnete i přenesení rysek na rub některých dílů. Na díl 55 rysky H a L, na díl 57 rysky L, na díl 61 rysky M a na díl 62 rysky K a L.

Vlastní stavbu začnete spojovací zdí — na rozložený díl 55 přilepíte v jeho horní části díl 57. Zatím dále nezpracováváte. Opět na rozložený díl 55, na rysky L přilepíte delší stranou konstrukční žebro 85 a na stejnou stranu zdí přilepíte z rubu ještě dvě zpracovaná okna 61 a vytvarovaný a zpracovaný vchod 60. Znovu připomínáme: všechny zmíněné díly lepite na vnější stranu zdí tj. na vyšší část dílu a to z rubu!

Ted' už můžete zed' uzavřít v horní části nad pavlačí tj. přilepíte díl 57 na žebro 85 a zkompletujete silu zdi ve směru svislému i v dolní části. Pak k dílu 55 připojíte druhé žebro 56 — lepíte na rysku H a nakonec postupně uzavřete zed': nejprve na otvory 60, 61 (2×), žebro 56 a nakonec dokončíte i zatím volnou силu zdi na neuzavřeném konci.

Pokračujete střechou a úpravou pavlače. Střechu 58 lepite opět postupně, při-



Hrad Švihov - část "a 3"

tom na rysky M vlepíte žebro 92, pokračujete přilepením volné části krytiny k dolní části střechy a dokončíte tím, že uzavřete bok střechy, který dosedá na severní křídlo. Hotovou střechu osadíte na zed' a dbáte přitom na přesnost — chyba by se projevila až později, při začleňování zdi do celku hradu. Zbyvá ještě dokončit úpravu pavlače: zpracujete sedm podpěr 59, které osadíte pod pavlač a zakápnete na zdi 55. Tři zkompletované sloupy 86 a zábradlí 87 osadíte podle návodné kresby. A teď už můžete hotovou zed' připojit k celku: lepíte zed' i střechu současně na jižní křídlo (díly 37, 38, 42), severní křídlo (díly 1, 2, 15) a na nádvorí 24. Po přilepení celek zatížíte a necháte dokonale proschnout.

Práci na kapli začnete zpracováním otvorů v dílu 62 a přilepením dvou oken H. Zkompletujete pět střílen 93 a přilepíte

z rubu na díl 62. Z dílu 69 (7×), 70 (7×) a 71 (7×) vyrobíte sedm oken a ty vlepíte do dílu 62 (pět oken) a do dvou dílu 63 (po jednom okně). Díly 62 (2×) pak připojíte k základnímu dílu kaple 62. Zpracujete opěráky 72 (4×), 73, 74 a osadíte je na vyznačená místa na kapli, tj. na dilech 62 a 63. Ke zbylým dvěma otvůrům v dílu 62 přilepíte z rubové strany „sílu zdi“ 66 (2×).

Z dílu 67 a 68 zhotovíte výztuhu kaple v její horní části a podle návodné kresby ji osadíte na rysky K. Obdobně v dolní části — na rysky J — osadíte výztuhu vyrobenou z dílu 64 a 65. Celek odložíte a necháte proschnout.

Zatím zpracujete střechu: konstrukční díl 77 přilepíte na část střechy 78 a spojené díly připojíte k základnímu dílu 75 a vše doplníte zadní části střechy 76.

Hotovou střechu osadíte na kapli —

nejdříve přilepíte díl 76 na horní výztuhu 67, pak na dlouhé strany kaple tj. díl 62 a nakonec na její trojboký závěr (dva díly 63 a střed závěru 62). A teď už můžete kapli připojít k celku — lepidlem natřete všechny styčné plochy na kapli a přitiskněte ji ke spojovací zdi 55 a severnímu křídlu (díly 1 a 94). Celek opět zatížíte a necháte dokonale proschnout tak, aby si celá stavba „sedla“, použijete při tom pracovní desku nebo stůl s absolutně vodorovnou plochou.

Jako obvykle využijete čas, kdy bude stavba prosychat, ke zhotovení zbylých doplňků. Zpracujete díl 82, 83, spojíte je a osadíte na zkompletované tělo věžičky 81. Hotovou sanktusku osadíte na hřeben střechy, kde je místo pro přilepení vyznačeno na dílu 75. Na štit 79 osadíte stříšku 80 a celek přilepíte na střechu — díl 78.

Zbývají vrata hlavního vchodu — dva díly 88, které zkompletujete a přilepíte na „sílu zdi“ 16 v západním křidle. A tím jste dokončili jádro vnitřního hradu. Věříme, že jste pracovali natolik přesně, že nedošlo k žádným větším nepřesnostem, škvíram, posunům atd. Pokud ano, nezbývá vám nic jiného, než stavbu opravit: škvíry můžete zatmelit a překrýt nabarveným proužkem čtvrtky. Pokud jsou velmi nepatrné, můžete je „zalít“ lepidlem. Posuny, při kterých se objeví bílý papír, můžete zabarvit. Otázku u většich chyb ovšem bude, jak se vám podaří — po stavbě opevnění a parkánu — začlenit jádro hradu do celku. Možná budete muset i pak udělat nějaké úpravy. O nich si však řekneme až později.


Těm, kteří pracovali přesně, taková nebezpečí nehrozí. Doporučíme jim však, aby si jádro hradu nastříkali nebo natřeli zevnitř bezbarvým lakem, který konstrukci zpevní. Nástřílek nebo náter provádějte jen ve velmi slabé vrstvě tak, aby se lak neprosák papírem. Kdo s lakem neumí zacházet, ať raději nátery neprovádí, mohly by si model poškodit.

Hodně úspěchu při dokončovacích prácech a na shledanou u dalších částí hradu — a nejen u nich — se těší


Richard a Anna Vyškovských

P.S. Vzhledem k tomu, že vás ohlas na vystřívánku hradu Švihov byl příznivý, již nyní můžeme slíbit, že hradby zpracované do třech pokračování začnou vycházet od 14. čísla t. r., a hrad bude mít konečnou podobu, jaká je na obrázku.

Foto: J. Soumar



Hrad ŠVIHOV



Dnes začínáme otiskovat druhou část hradu Švihova: jeho vnitřní opevnění s branou, čtyřmi baštami, hradbami a můstkem. Podle orientační kresby půdorysu (byla otisknuta v č. 6) to budou části „b 1“ (brána s můstkem, červená bašta a dvě hradební zdi), „b 2“ (zlatá bašta a dvě hradební zdi) a „b 3“ (zelená a stříbrná bašta a tři hradební zdi). Na rozdíl od části „a“, kde jsme čísla všech dílů mohli podložit jedinou barvou a číslovat od 1 do 95, museli jsme číslování dalších částí provést samostatně. Proto je číslování dílů části „b 1“ podloženo zelenou barvou, části „b 2“ růžovou barvou a části „b 3“ žlutou barvou.

Protože při tak rozsáhlé práci se může stát i zkušeným modelářům, že udělá nějakou chybu, otiskli jsme u části „b 1“ a „b 3“ volné plochy, ze kterých si budete moci odstranit plošky na zakrytí případných „prohrešků“.

Doporučujeme vám, abyste postavili jednotlivé části samostatně a připojili je k vnitřnímu hradu až nakonec, až získáte pohled o celkovém rozsahu hradu. Nezahazujte proto návody, kde jsme připojení jednotlivých částí k hradu popsali. Tak se budete moci rozhodnout i o celkové úpravě terénu kolem hradu a úpravě vodního příkopu. Ten byl vystavěn ze zdíva, a proto jsme u části „b 3“ připojili pruhy „zdíva“, kterými budete moci svíslé stěny příkopu oblépit. Jak by měl příkop vypadat, naznačuje celková prostorová kresba hradu.

Na materiál pro terén doporučujeme bud' polystyrén, nebo překližku. Výška terénu je dáná výškou „zdíva“. Povrchovou úpravu terénu můžete provést bud' nátěrem, nebo modelářským posypem. Základem pro celkovou úpravu by měla být deska z překližky nebo sololitu — nezkroucená, protože poměrně rozsáhlý model by se přilepením mohl začít deformatovat.

Hrubou představu popsaných úprav uvidíte ve skice, kterou otiskneme v průběhu vydávání jednotlivých částí opevnění.

Připravné práce jsme popsali v návodu první části stavby modelu a jsou platné

i pro druhou. Připomínáme, že prapory nakreslené v jednotlivých návodních kresbách budou otiskeny až v závěrečné části, tj. „b 3“.

Cást „b 1“ (vstupní brána, západní hradby, červená bašta):

Přenesení rysek na rub některých dílů bude první prací na modelu. Na díl 1 přenesete rysky A, B. Na díl 31 rysky C, na díl 48 rysky D a na díl 47 rysky E. Stavbu modelu začnete vstupní branou. Provedete výrezы ploch a prorezy v okenních a dveřních otvorech, u oken vyhněte dovnitř chlopeně a přilepíte je k rubové straně. Pak z rubu přilepíte okno: díl 10 (7x) na díl 1, díl 10 (2x) na 2, 8 (2x) na 2, 7 (1x) na 2, zkompletujete 6 a přilepíte na 2, zkompletujete 4 (4x) a tři díly přilepíte na 1 a jeden díl na 2.

Na rozložený díl 12 přilepíte vytvarované díly 14, 13 a díl 12 zkompletujete a připojíte k rubové straně na díl 2. Vytvarujete díly 17 a 18, připojíte je z rubové strany na rozložený díl 16, ten zkompletujete a přilepíte na rozložený díl 1.

K jedné straně rozloženého dílu 1 přilepite díl 2. Díl 15 připojíte na vchod dílu 2 (tj. na díly 13, 14) a na bok věže 1, na který je přilepen i díl 2. Díl 19 připojíte na vchod dílu 1 (tj. na díly 16, 18) a na bok věže 1, na který je přilepen i díl 2. Průjezd věže dokončíte vlepěním dílu 20, který připojíte na vyznačená místa na dílech 15 a 19.

Věž uzavřete, tj. volnou část dílu 1 připojíte k dílu 2 a nakonec k dílům 15 a 19. K věži připojíte díl 3 — lepte postupně, nejprve na díl 2, pak na boky 1 a nakonec na dvorní hranu. Věž zatížíte a necháte pod zátěží proschnout.

Okno 10 (4x) přilepíte z rubu k dílu 22 a ten uzavřete. Okna 9 (12x) přilepíte na rub 24, ten uzavřete, osadíte na 23 a celek připojíte k dílu 22. Hotovou horní část věže teď osadíte na její dolní část, tj. díl 22 přilepíte na díl 3. Okna 5 (4x) připojíte k celku, tj. k dílu 4 a 22. Okno 11 přilepíte z rubové strany na díl 27. Pak dolní část schodišťové věže, tj. díl 27 uzavřete, ale zakryjete jen jeho vršek. Věž přilepíte na bok věže 1, kde je místo pro přilepení

vyznačeno, a pak zakryjete i dolní část dílu 27. Vytvarujete a zkompletujete horní část schodišťové věže 28 a přilepíte k celku, tj. k 1 a 27.

Vytvarujete a uzavřete stříšku 30, zakryjete spodní části 29 a přilepíte na celek, tj. na díly 1 a 28.

Zkompletujete krakorce B (4x), C (16x) a osadíte je na díl 23, kde je místo vyznačeno, a současně zakápnete lepidlem i jejich svíslou část na dílech 1 a 2. Uzavřete dolní část střechy 25, nasunete do ní zpracovanou horní část 26, přilepíte, a pak hotovou střechu osadíte na celek, tj. díl 24. Zpracujete padací most 21 a přilepíte do brány věže na díl 12. Věž je dokončena, zatím ji odložíte.

Samostatně zpracujete most. Kdo bude chtít, může si u dílů 67 a 69 vyříznout ze zábradlí „vzduch“. Vytvarujete oblouk 68, přilepíte jednou stranou na rozložený díl 67, a ten postupně uzavřete — jako poslední jeho dolní část. Na celek osadíte mostovku se zábradlím, tj. díl 69. Zpracujete předmostí z dílů 70, 71 a spojíte je s hladinou vody 66. Pak na hladinu a k předmostí osadíte most. Celek, tj. most s předmostím, budete lepit k věži až po dokončení celého hradu — do té doby jej uložíte.

Kdo bude chtít postavit si hrad i s vodním příkopem podle celkové prostorové kresby, nemusí díl 66 (vodní hladinu) vůbec použít. Může most bud' samotný nebo i s předmostím začlenit při stavbě terénu do jeho úprav.

Další prací je severozápadní hradba. Dil 38 přilepíte z rubu na rozložený díl 31. Zkompletujete vnitřek obranné chodby 32 a připojíte postupně k dílu 31. Současně do dílu 31 vlepíte — na rysky C, podle návodné kresby — díl 33 a tím hradbu uzavřete. Zkompletujete tělo věžičky 34 a přilepíte k hradbě, tj. na díly 31 a 32.

Technické žebro 73 přilepíte na rubovou stranu terénu 47 na rysky E a ten připojíte k hradbě 31 — místo pro přilepení je na dílu 31 vyznačeno. Hradbu s terénem teď připojíte k věži, tj. lepite 31, 32, 33 na díl 27 a 47 na díly 27 a 1.

Na hradbu, tj. díly 31, 32 osadíte stře-

chu 37. Zpracujete vršek — střechu věžičky 36 a uzavřete obvod její dolní části 35. Pak oba díly spojte u dílu 35, zakryjte spodek, a stříšku (z dílů 35, 36) osadíte na tělo věžičky 34.

Zpracujete krakorec A (2×), D (13×) a E (1×). Krakorec A a D osadíte po obrannou chodbu na díl 31 a krakorec E pod tělo věžičky. Stejně jako u věže zakápnete i tady svislé části krakorců na hradební zed'. Terénní spojkou 64 zafixujete roh hradební zdi a vstupní věže, tj. díly 31 a 1. Celek zatížte po obvodu terénu lehkou zátěží na objekty a necháte prochnout. Zatím zpracujete samostatně jihozápadní hradbu.

Díl 40 přilepíte na rub dílu 39, kam rovněž přilepíte i zkompletovaný díl 41, a pak hradbu uzavřete. Zpracujete tělo věžičky 42, připojíte k hradbě, tj. k dílům 39, 41 a celek zakryjete střechou 72.

Hradbu připojíte k zatím dokončeným částem a přilepíte ji ke vstupní věži 1 a terénu 47. Současně zafixujete terén rohu hradby a věže spojkou 65, kterou lepte na díly 1 a 39.

Zkompletujete krakorce D (14×), A (2×), E (1×) a osadíte je opět pod obrannou chodbu, tj. na a k dílu 39. Z dílů 43 a 44 vyrobíte střechu věžičky a osadíte ji na celek, tj. na díl 42.

Vytvarujete „silu zdi“ 46 vnitřní brány, vlepíte z jedné strany do rozloženého dílu 45, ten uzavřete a hotovou bránu připojíte k celku, tj. k hradbě 39 a terénu 47.

Opět samostatně zpracujete severozápadní baštu zvanou červenou. Jako u věže zkompletujete okenní otvory v dílech 48, 55 a z rubové strany k nim přilepíte okna 49 (8×), která lepíte na díl 48, a okna 77 (12×), která lepíte na díl 55. Vytvarujete a uzavřete „silu zdi“ 52 portálu, připojíte k němu dveře 53 a z rubové strany přilepíte na ještě stále rozložený díl 48. Dolní část bašty 48 vytvarujete a uzavřete. Obdobně zpracujete horní část 55, přilepíte ji na díl 54 a celek osadíte na 48 — nejprve rovnou dvorní stranou, pak obloukem. Vytvarujete část střechy 56, připojíte k vytvarovanému dílu 57 a střechu uzavřete dílem 58. Hotovou střechu osadíte na horní část bašty, tj. na díl 55. Obvod bašty zafixujete terénem 62.

Zkompletujete krakorce 76 (12×), 75 (9×) a osadíte je na vyznačená místa na dílech 54 a 55.

Z dílů 59 (3×), 60 (3×), 61 (3×) vyrobíte již popsaným způsobem tři věžičky a ty osadíte na vynechaná místa na střeše, tj. na díl 56. Zkompletujete díly 50, 51, vyrobíte z nich pavlač a tu osadíte na díl 48, do profezu v něm zalepite její chlopeň.

Hotovou baštu připojíte k celku, tj. díl 48 připojíte k dílu hradby 31 a 32 a k terénu 47. Terénní spojkou 63 zafixujete terén bašty 48 a hradby 31. Zpracujete že-

bík 74 a osadíte podle návodné kresby na pavlač 50 a na podlahu obranné chodby 31.

Terénní spojku 78 (bude spojovat část „b 1“ a „b 2“) si zatím uložte a použijte až u další části opevnění.

Už v úvodu jsme uvedli, že doporučujeme, abyste všechna opevnění připojili k jádru hradu až po dokončení všech objektů. Pro úplnost však připojení popíšeme hned a bude proto dobré, abyste si návod uložili spolu s terénní spojkou.


Celek „b 1“ připojíte k jádru hradu postupně: začnete dlouhou vstupní stranou hradu a 1—3 a jižním křídlem a 2—32, ke kterým připojíte terén 47 a vnitřní bránu 45; přitom současně přilepíte k severnímu křidlu a 1—3 i červenou baštu, tj. díl 48.

Pokud došlo při sesazování k nějakým nepřesnostem, použijete na jejich spravení volné plochy, kterými jsme vystříhánku doplnili.

Věříme, že jste se projevili jako schopní stavitele a že jste se svoji, ale i s našimi stavebními cinnostmi spokojeni. Pokračovat budeme částí „b 2“, tj. severní a severovýchodní hradbou se zlatou baštou.

Hodně úspěchů při práci a nashledanou u dalších vystříhávek se těší

Richard a Anna Vyškovských



Hrad ŠVIHOV

Část „b2“ — severní hradba, zlatá bašta, severovýchodní hradba. Všeobecné údaje a poznámky jsme otiskli u části „b 1“, a proto můžete začít hned s vlastní stavbou modelu. První práci bude úprava okenních otvorů ve zlaté baště, kterou si jistě pamatuji z předchozích staveb. Upravu provedete u dílu 1, kde z rubové strany přilepíte okno 4 (17×) a u dílu 3, kde z rubu přilepíte okna 5 (14×).

Na rozložený dil 3 připojte dvě technické chlopne 21, dil 3 vytvarujete a přilepite k dílu 2, nejprve v ploše k jedné straně, pak oblouk k vodorovné části a nakonec celek uzavřete na druhé straně dílu 2.

Dolní část bašty 1 vytvarujete, uzavřete a osadíte na ni její horní část (z dílu 2, 3 a 5). Zpracujete přístavbu 6, zakryjete dílem 7 a připojíte k celku, tj. na vyznačené místo na dílu 1. Vytvarujete a uzavřete horní část střechy 9 a spojíte s vytvarovanou a uzavřenou dolní částí 8. Hotovou střechu osadíte na horní baštu, tj. na díly 3 a 2. Z dílu 10 a 11 sestavíte střechu přístavby a osadíte na celek, tj. na díly 7, 8, 2 a 10. Zkompletujete krakorec 18 (16×) a osadíte na vyznačená místa na dílu 2 a k dolní části bašty 1, na které je zakápnete lepidlem. Baštu zatím odložíte, lehce zatižíte a necháte dokonale proschnout.

Samostatně zpracujete severní hradbu. Dil 32 přilepite na rub dílu 28 a ten v ploše spojíte s rozloženým dílem 27. Zpracujete vnitřek obranné chodby 29, připojíte jej k celku, tj. k dílu 27, a teď už celek zkompletujete. Zpracujete tělo vě-

žíky 24 a připojíte k hradbě, tj. k dílům 27 a 29, celek zakryjete střechou 30. Zpracujete další krakorec 20 (24×) a osadíte na vyznačená místa pod obrannou chodbou, tj. na díly 27 (12 krakorců) a 28 (12 krakorců), i ke svislým stěnám — tam zakápnutim lepidla.

Baštu 1 včetně přístavby 6 přilepíte k terénu 25, a k baště a terénu připojíte severní hradbu, tj. díly 27, 28, 29. Terén po obvodě zatižte, aby paty „zdí“ byly v rovině a nezkroutily se. Celek necháte dokonale proschnout, přitom zatižíte lehce i objekty, tj. baštu a hradbu. Než model proschné, zpracujete severovýchodní hradbu. Dil 23 přilepíte na rozložený dil 19. Zkompletovaný vnitřek obranné chodby 22 připojíte k dílu 19, celek zkompletujete, tj. dil 19. Zpracujete druhé tělo věžíky 24 a osadíte na hradbu, tj. lepíte k dílům 19 a 22. Pod obrannou chodbou, ke svislým stěnám dílu 19 připojíte patnáct zpracovaných krakorců (dil 20). Na celek osadíte střechu 26, a pak už hradbu připojíte k dokončeným částem, tj. k baště 1 (díly 19, 22) a terénu 25 (dilem 19).

Terénem 17 zafixujete baštu (dil 1) a obě hradby (díly 19 a 27). Zpracujete těla věžíček 14 (3×) a osadíte je na vyznačená místa na střeše bašty, tj. díl 8. Pak zhotovíte (způsobem již dříve popsaným) pět stříšek z dílů 15 (5×) a 16 (5×), které osadíte: tři na baštu, tj. na těla věžíček 14, a dvě na těla hradebních věžíček, tj. na díly 24 (2×). Zkompletujete dva krakorce 31 a dvě na těla hradebních věžíček tj. na díly

24 (2×). Zkompletujete dva krakorce 31 a osadíte pod hradební věžíčky tj. přilepíte je na díly 24 a ke stěnám 19 a 27.

Z části „b 2“ zbývá dokončit přechod z bašty do severního křídla jádra hradu. Vyrobíte ho z dílů 12, ●12, které spojíte a na které osadíte stříšku 13. Opět připomínáme naše doporučení, abyste připojení této části opevnění k vnitřnímu jádru hradu provedli až po dokončení všech objektů. Způsob spojení uvádíme v návaznosti na popis připojení části „b 1“ k části „a 1“.



Severní hradbu (dil 28, 29) přilepíte k dílu b1—48 a necháte dokonale proschnout. Pak připojíte terén 25 postupně k b1—48, až 44. Nakonec připojíte severovýchodní hradbu (díly 19, 22) ke kapli, tj. dílu 3 — 62, a terén 25, rovněž k dílu A 3—62. Nakonec použijete ještě terénní spojku b1—78 (kterou máte uloženou) k zafixování napojení hradby 28 a terénu červené bašty, tj. dílu b1—62.

Předpokládáme, že jste minulou část opevnění (tj. část „b 1“) postavili bezchybně. Pokud by u této části došlo k nějakým nepřesnostem, můžete je zakrýt či vyspravit volnými plochami jednotlivých materiálů, které jsme otiskli u části „b 1“. Pokud jste tyto plochy již zužitkovali nebo ztratili, nemusíte být smutni, další volné plochy otiskneme ve třetí, závěrečné části opevnění „b3“ spolu se zdívem vodního příkopu.

A to je pro druhou část vše. Věříme, že vaše další stavební část je bezchybná a že máte dostatečný důvod být sami se sebou spokojeni. Jistě již teď vidíte, jak krásný a pevný musel tento hrad být.

Hodně úspěchů při práci přeje a na shledanou u dalších vystřihovánek se těší

Richard Vyškovský



Hrad ŠVIHOV

Část „b 3“ — jihovýchodní hradba, zelená bašta, jižní hradba, bílá bašta.

Připomínáme, že všeobecné údaje a poznámky jsou otisknutý u prvej časti „b 1“ a nebudeme se již o nich zmínovat, protože předpokládáme, že všichni vědí, jak přípravné práce provést. Výjimku tvoří rysky, které si přenesete na ruby této dílu: A na díly 49 a 50, B na díl 50 a C na díl 16 a 19.

Práci začnete jihovýchodní hradbou a zelenou baštou. Díl 51 přilepíte z rubu na rozložený díl 49, na který ještě přilepíte zkompletovaný vnitřek obranné chodby 52. Žebro 50 vlepíte do hradební zdi 49 na rysky A, a tím hradební zed uzavřete. Zkompletujete tělo věžičky 57 a přilepíte na díly 49 a 52. Hradbu zatím odložíte a budete pokračovat zelenou baštou. Nejdříve upravíte okenní otvory v dilech 37, 39 a z rubové strany přilepíte okna: 38 (11×) na díl 37 a 41 (16×) na díl 39. Dolní část bašty vytvarujete a uzavřete. Stejně tak zpracujete horní část 39, kterou přilepíte na základnu 40 a pak osadíte na dolní část 37. Velmi pozorně teď připojíte k baště, tj. k dílu 37, jihovýchodní hradbu, tj. díl 49. Na hradbu 49 osadíte střechu 53, kterou současně přilepíte k baště 37. Žebro 55 přilepíte k terénu 54 a celek připojíte k hradbě 49 a baště 37.


Vytvarujete části střechy bašty, tj. díly 42, 43, spojíte je a hotovou střechu osadíte na horní část bašty, tj. na díl 39. Zkompletujete krakorce 60 (1×), 61 (2×), 62 (11×), 47 (15×), 48 (4×) a osadíte je na tyto díly: krakorec 47 a 48 na díl 40. Krakorec 60 pod věžičku 57, 61, 62 pod obrannou chodbu hradby 49. Zpracujete již popsaným způsobem střechu věžičky z dílu 58, 59 a osadíte na hradební věžičku 57. Obdobně vyrobíte věžičku pro baštu z dílu 44, 45, 46 a osadíte ji na vyznačené místo na střeše 42. Celek zatím odložíte a budete pokračovat jižní hradbou: na rozložený díl 16 přilepíte díl 17 a zkompletovaný vnitřek obranné chodby 18. Zpracujete tělo věžičky 25 a osadíte na hradbu 16 a díl 18. Zpracování další části jižní hradby začnete připojením dílu 20 na rozloženou hradbu 19, kam ještě přilepíte vnitřek obranné chodby 21. Zkompletujete technické žebro 30 a vlepíte do hradby 19 na rysku C. A teď už můžete obě hradby spojit: chlopné hradby 19 přilepíte v dolní části na přepážku hradby 16, přitom současně nasunete technické žebro 30 do hradby 16 a přilepíte. V horní části přilepíte díly obranné chodby 17 a 18 na díl 19. Zpracujete krakorce 31 (26×), 33 (1×) a přilepíte: dvacet krakorců 26 na hradbu 16, šest krakorců

lech 1 a 2. Pak na tyto díly z rubu přilepíte okna: okno 5 (13×) na díl 1 a okno 6 (14×) na díl 2. Horní část bašty 2 přilepíte obloukem na podhled 3 a tento celek osadíte na dolní část bašty 1. Vyvarujete a zkompletujete střechy 4 a 7, ty spojíte, doplníte části střechy 8 a hotovou střechu bašty osadíte na její horní část, tj. na díl 2. Zpracujete krakorce 9 (11×), 10 (2×), 11 (4×), 12 (5×) a osadíte je: krakorce 9 na díl 3, krakorce 10, 11, 12 na díl 2. Obvyklým způsobem sestavíte střešní věžičku z dílu 13, 14, 15 a osadíte ji na střechu bašty, tj. díl 4. Bašta je dokončena, odložte ji a samostatně zpracujte přechod ze zelené bašty do jižního křídla jádra hradu. Zkompletujete díl 63, zakryjete stříškou 64 a dokončený přechod rovněž odložíte.

Tím máte dokončeny všechny díly objektu opevnění vnitřního hradu. Pokud jste vydrželi a nespojili přecházející části „b 1“ a „b 2“ s vnitřním jádrem hradu, doporučujeme, abyste teď sestavili „na suchu“ hrad do jednoho celku na velkou čtvrtku a na tu si nakreslili průběh hradebního příkopu. Při tom se budete orientovat podle celkové prostorové kresby hradu. Čtvrtku zatím odložíte a začnete objekty spojovat do jednoho celku. Postupovat budete tak, jak jsme popsali v částech „b 1“, kterou začnete, a „b 2“, která na ni navázá. Až bude část „b 2“ připojena k jádru hradu, osadíte ještě přechod ze zlaté bašty do severního křídla: přechod z dílu 12, 12 a 13 přilepíte na vyznačená místa na zlaté baště (díl b 2–6) a severního křídla (díl a 1–3). A teď k celku můžete připojit hradby a zelenou baštu: terén 28 lepite na b 1 – 45, a 2 – 38. Terén 54 lepite na a 2 – 38, a 3 – 55, a 3 – 62. Na a 3 – 62 přilepíte i jihovýchodní baštu, tj. díl 49, 53 – spáry napojení na kapli i terénu na jádro hradu můžete „zalít“ lepidlem. Pokud se vám podařilo při spojování opevnění a jádra hradu „vyrobit“ nějaké chyby, použijte volných ploch, o kterých jsme se už zmínovali, a které jsou připojeny u části „b 3“.


Ted už můžete k celku připojit i přechod ze zelené bašty do jižního křídla. Přechod z dílu 63, 64 přilepíte z jedné strany na horní část bašty (díl 39), na druhé straně na jižní křídlo (díl a 2 – 38) – místa pro přilepení jsou na obou dílech vyznačená.

Prstenec opevnění vnitřního hradu uzavřete připojením bílé bašty k celku. Baštu přilepíte dolní částí 1 k terénu 28, k jižní hradbě (díly 16, 18) a k části „b 1“ (díly b 1–39 a b 1–41). Terénní chlopňe bílé bašty 1 a navazujícího terénu hradby 16 zafixujete dílem 35, bílou baštu 1 a hradbu b 1–39 zafixujete terénní spojkou 34. Opět platí, že pokud se vám projeví podstatné spáry u připojení, bude stačit je „zalít“ lepidlem – to si při vyschání lepené části „přitáhne“. Pokud došlo k ne-přesnostem, máte ještě k dispozici volné plochy.




Vnitřní hrad včetně jeho jádra je hotov. Teď se musíte rozhodnout, zda budete dělat vodní příkop. Pokud ne, připojíte ke vstupní věži most s předmostím. Souběžně s tím doporučujeme, abyste celý hrad přilepili na kladivkovou čtvrtku a pak obstarhli podél terénních chlopňí a paty zdi.

Ti z vás, kteří budou hrad osazovat do terénu, si musí určit jeho rozsah. Pro tyto účely jste si na papír nakreslili vodní příkop. Teď k němu musíte „přidat“ ještě kus terénu za vodním příkopem. Další postup doporučujeme tento: celkový rozsah terénu můte určen, výříznete jej z desky sololitu nejméně 3 mm silného nebo z překližky — oba materiály musí být nezkroucené a neprohnuté. Na desku přilepíte hrad a jeho terénní chlopňe zatížte tak, aby pod záteží dokonale proschlly. Pak si vyznačíte na desku přesné obrys vodního příkopu i mostu (budou s předmostím nebo i bez něj). Pokud budete vodní hladinu natirat barvou, provedte nátěr ještě před modelováním terénu. Pokud ji chcete provést posypem, uděláte jej společně s terénem. Terén doporučujeme vytvořit z polystyrénu, po-



skalky. Technické zpracování je jednoduché — ty části, které chcete opatřit posypem, natřete dostatečně některým disperzním lepidlem (Herkules, Tenyl aj.) a na to rozprostřete





v silné vrstvě posyp — přitom můžete rovnou „míchat“ jeho barvy podle vlastní fantazie. Posyp jemně rukou „přitlačíte“, necháte dokonale zaschnout, a pak ty části, které se nepřilepily, sfouknete nebo vyluxujete (ale jemně!). Pokud povrch někde nebude podle vašich představ, můžete jej stejným způsobem, jakým jste jej vytvářeli, i opravit. K úpravě terénu ještě připomínáme, že Švihov byl postaven v rovině a obklopen systémem rybníků a kanálů, kterými se dalo celé okolí zaplavit. Vyplývá z toho, že u terénu nebyly veliké výškové rozdíly a že okolí hradu nebylo pravděpodobně ani zalesněno — s výjimkou nízkých porostů doplněných několika stromy. I tyto doplňky byste mohli do terénu uplatnit.


Pokud vše dopadlo dobré, máte model postaven a začleněn do terénu. Zbývá poslední věc: vztýčit prapory. Práce je to jednoduchá, praporem Z oblepíte špendlík (lepidle acetonovými lepidly jako je Kanagom apod.). Po proschnutí zabodnete prapor podle prostorové kresby do vrcholků bašt i vstupní věže a zalepite Kanagomem. A to je vše. Budeme vám všem, kteří jste se do této stavby pustili a úspěšně dokončili, držet palce. Ostatně věříme, že takoví modeláři, kteří mají za sebou městskou památkovou rezervaci, zvládnou i hrad Švihov bez větších problémů.


Hodně úspěchů při práci přaje a na shledanou u dalších vystříhovánek se těší

Richard Vyškovský









Státní hrad ŠVÍHOV

část "a 2"

